

Guida Completa alle Impostazioni

Expert Advisor Avanzato per Trading Automatico su XAUUSD (Gold)

Sommario delle Funzionalità

PROP LEADER EA ELITE è un Expert Advisor avanzato progettato per il trading automatico su mercati Forex, con specializzazione su XAUUSD (Gold). Include funzionalità avanzate come gestione del rischio intelligente, stop loss automatico, trailing stop, controllo del drawdown, target giornalieri, sistema AI integrato e molto altro. L'EA è ottimizzato per l'uso con account prop firm e include tutte le caratteristiche necessarie per rispettare le regole delle principali prop firm.

RACCOMANDAZIONE GENERALE IMPORTANTE

I settings consigliati sono ESCLUSIVAMENTE quelli forniti nei preset ufficiali.

Questi preset sono stati testati e ottimizzati per garantire le massime performance e sicurezza. Qualsiasi modifica ai settings deve essere fatta **SOLO DOPO** aver letto completamente questa guida e compreso a fondo ogni parametro.

ATTENZIONE: Modificare i settings senza una conoscenza approfondita avviene **A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO** e potrebbe compromettere le performance dell'EA o causare perdite significative.

Collegamenti Server

--- Link da inserire nei settings di MT4 ---

Intestazione

Intestazione visiva per la sezione link nei settings di MT4. Non ha funzionalità operative.

Link 1

Intestazione

URL per il servizio Google Scripts. Utilizzato per operazioni di backend.

Link 2

Intestazione

URL per verifiche di indirizzo IP pubblico. Utilizzato per controlli di sicurezza.

Link 3 - Strategy 200

Intestazione

URL del server API per la Strategia 200. Viene configurato automaticamente quando si seleziona STRATEGY_200.

Link 4 - Strategy 600

Intestazione

URL del server API per la Strategia 600. Viene configurato automaticamente quando si seleziona STRATEGY_600.

Link 5 - Strategy AI

Intestazione

URL del server API per la Strategia AI Breakout. Viene configurato automaticamente quando si seleziona STRATEGY_AI.

Selezione Strategia

Intestazione

Separatore visivo per la sezione impostazioni strategia nei settings di MT4.

Seleziona Strategia

enumrazione (ENUM_STRATEGY)

Seleziona la strategia di trading da utilizzare. Valori possibili:

- **Strategia 1 - Trailing 200:** Strategia con trailing start a 200 punti
- **Strategia 2 - Trailing 600:** Strategia con trailing start a 600 punti
- **Strategia 3 - AI Breakout:** Strategia AI con breakout avanzato

La strategia selezionata configura automaticamente il server URL e i parametri di trailing stop. Non è necessario configurare manualmente questi parametri.

Connessione Server

Intestazione

Intestazione

Separatore visivo per la sezione connessione server nei settings di MT4.

Check Interval in seconds

Intestazione

Intervallo in secondi per il controllo dei segnali del server. Valori più bassi aumentano la reattività ma generano più traffico di rete. Valori tipici: 1-5 secondi.

Gestione del Rischio

Intestazione

Separatore visivo per la sezione gestione del rischio nei settings di MT4.

Use fixed lots instead of risk management

booleano

Determina il metodo di calcolo dei lotti:

- **true:** Utilizza lotti fissi specificati nel parametro successivo
- **false:** Utilizza il risk management automatico basato su percentuale

Fixed lot size (if UseFixedLots = true)

decimale (double)

Dimensione fissa del lotto quando UseFixedLots è true. Valore in lotti standard del broker.

Risk per trade in percentage of balance

decimale (double)

Sistema del bilancio da rischiare per ogni trade quando UseFixedLots è false. Il sistema calcola automaticamente i lotti in base a:

- Bilancio account corrente
- Percentuale di rischio imposta
- Stop loss automatico configurato

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)

Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)

booleano

Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisso:

- **true:** Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- **false:** Lo stop loss viene modificato fisicamente sul broker

Breakeven

Intestazione

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven

booleano

Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare il BE

decimale (double)

Profitto in pips necessario per attivare il breakeven. Quando il trade raggiunge questo profitto, lo stop loss viene spostato.

Pips da bloccare in profitto (BE+)

decimale (double)