

ロングピッチ チェーンポット

LP303-15 による枝豆(黒大豆)栽培の手引き

移植栽培の特長と目的

- ・ 品種にもよりますが、転換畑で排水不良の圃場などでも発芽が齊一になりやすく生育が揃います。
- ・ 生育初期の鳥害・湿害が回避できます。
- ・ 短桿になりやすく草丈がわい化するため、倒伏がより防げます。又、枝付での出荷の場合、莢のボリューム感がでるために見た目にも良くなります。




移植 直播
(長野県 黒大豆 定植 40 日目)


播種作業に必要な資機材

- ・ CP300 播種 5 点セット (大豆用：特注に付きメーカー確認が必要です)
 - ・ ひっぱりくん (HP-16(深溝切器 73mm 仕様))
 - ・ ロングピッチ チェーンポット LP303-15
 - ・ ネットマールⅡ
 - ・ 水稻用育苗箱
 - ・ 育苗培土 (推奨品：ニッテンスーパー培土)
- (畝幅 70cm の場合：35 冊/10a)
(畝幅 70cm の場合：35 枚/10a)
(畝幅 70cm の場合：35 箱/10a)
(6 冊/冊必要です)

播 種 方 法


- 

チェーンポットの白いラベルの隙間に展開串を差し込みます。
- 

展開枠より広めにチェーンポットを左右に広げセットします。
- 

ネットマールⅡを敷いた水稻育苗箱にセットします。(写真はエコパピーⅡ)
- 

培土を多めに入れチェーンポットの周囲を叩き、六角形が見える程度に掻き取ります。
- 

ポットプレートを上から押し、播種穴をあけます。
- 

播種穴の四隅にポットシーダーの下穴をあわせ播種します。(へそは下方向き)
- 

種子の上からポットプレートで若干押しあて、種子を密着させます。
- 

簡易覆土器の深さを 5 mm に調整し覆土します。覆土後は展開枠を水平に持ち上げます。

育苗方法

①設置と初回の灌水

- ・ 準備は事前に余裕を持って行いましょう。
- ・ 苗床は均平に均しておきます。
- ・ 種子自体の力はまちまちで発芽から均一にするためにぬるま湯の灌水(1.5ℓ/冊)を行います。
- ・ 播種後はべた掛けにて管理を行います。葉焼けなどの防止に『太陽シート』等をお奨めします。
発芽揃い後べた掛けシートをはがしましょう。はがす際にはシートを引きずらないように注意しましょう。

②発芽

- ・ 発芽適温 : 25～30℃ (短期間で一気に発芽させましょう。)
- ・ 地温や土壌水分を一定に保つよう心がけましょう。
- ・ 灌水はべた掛けをしているとほとんどしませんが、毎日朝水分確認は行ってください。

③育苗から定植前までの管理

- ・ 灌水は毎日朝確認してから行ってください。夕方表面がさっと乾いているくらいが1日の目安です。(過湿や過乾燥は生育ムラの原因になります)
- ・ 育苗日数 : 10日～14日 (ピンチ栽培の場合は、約20日)
- ・ 発芽揃い後より徐々に外気に慣らしていきます。
- ・ 定植適期の期間は短いので天気予報等を見ながら計画を立てましょう。
- ・ 定植前日(夕方)十分に灌水しましょう。

定植作業

- ・ 圃場の準備は事前に行っておきましょう。
- ・ 植は圃場条件の良いときに行いましょう。
- ・ 定植適期は初生葉展開開始時です。(写真右)
- ・ 必ず紙がでないように深さの調整をしてください。



定植適期苗



定植状況



定植作業 (ひっぱりくん HP-10 型)



てん さい
日本甜菜製糖株式会社



東京営業所	〒104-0031	東京都中央区京橋二丁目6番4号
北海道営業所	〒089-0103	北海道上川郡清水町字清水第2線53番地
仙台営業所	〒984-0042	宮城県仙台市若林区大和町3-5-10
関門営業所	〒800-0063	福岡県北九州市門司区大里本町1-2-1

TEL:03-5915-4621
TEL:0156-62-2042
TEL:022-788-1565
TEL:093-382-5532

URL <http://www.paperpot.jp/>

E-mail paperpot@nitten.co.jp