



EXPERT-COMPONENTS

zur Anwendung auf Coco mit Leitungswasser

Woche 1 – Keimung

- (optional) All Essentials: 0,2 g/L
- (optional) Silicate-Boost: 0,05 g/L
- Zielwerte: EC 0,4–0,5 | pH 5,8

Hinweis: Sehr sparsam gießen. Substrat nur leicht anfeuchten, um Staunässe zu vermeiden.

EC-Zielwert wird oft durch Leitungswasser erreicht. Bei Überschreitung mit entsalztem Wasser mischen.

Woche 2 – Jungpflanze

- P&T: 0,05 g/L
- All Essentials: 0,2 g/L
- Ca-Boost: 0,05 g/L
- Zielwerte: EC 0,6–0,7 | pH 5,8

Hinweis: Bei weichem Wasser evtl. 0,05 g/L GROWTH ergänzen, falls Mängel sichtbar werden.

(frühestens) Woche 3–4 – Vegetatives Wachstum

- Growth: 0,2 g/L
- All Essentials: 0,3 g/L
- P&T: 0,1 g/L
- Ca-Boost: 0,1 g/L
- Silicate-Boost: 0,1 g/L
- Zielwerte: EC 1,0–1,2 | pH 5,7–5,9
- EC ggf über GROWTH regulieren

(frühestens) Woche 5 – Vorblüte (Stretch)

- Growth: 0,15 g/L
- Bloom: 0,2 g/L
- All Essentials: 0,4 g/L
- P&T: 0,15 g/L
- Ca-Boost: 0,1 g/L
- Silicate-Boost: 0,1g/L
- Blossom-Boost: 0,05 g/L
- Zielwerte: EC 1,3–1,5 | pH 5,8

Als EC-Korrektur über BLOOM; Feintuning nach oben ggf. über BLOSSOM BOOST

(frühestens) Woche 6–8 – Hauptblüte

- Bloom: 0,45 g/L
- All Essentials: 0,6 g/L
- P&T: 0,2 g/L
- Ca-Boost: 0,10 g/L
- Blossom-Boost: 0,05 g/L
- Silicate-Boost: 0,10 g/L
- Zielwerte: EC 1,6–1,8 | pH 5,8–6,0
- Wenn EC über 1,9 steigt → Ca-Boost und P&T senken.

(frühestens) Woche 9–10 – Spätblüte

- Bloom: 0,55 g/L
- All Essentials: 0,4 g/L
- P&T: 0,15 g/L
- Ca-Boost: 0,1 g/L
- Blossom-Boost: 0,1 g/L
- Silicate-Boost: 0,1g/L
- Zielwerte: EC 1,7–1,9 | pH 5,9–6,0
- Hinweis: Drain-EC kontrollieren – darf max. +0,3 über Eingießlösung liegen.

(frühestens) Woche 11 – Spülung

- Nur Wasser, pH 5,8
- Zielwerte: EC <0,2
- Hinweis: 2–3 klare Bewässerungen bis Drain wirklich <0,3 ist.

Allgemeine Tipps für Coco

- Drain messen: Immer nach 2–3 Gaben je Phase vergleichen (Eingieß vs. Drain).
- Bewässerung: Mehrere kleine Gaben am Tag → stabilerer EC im Wurzelraum.
- Mg im Blick behalten: Leitungswasser enthält zwar Ca, aber Mg ist oft grenzwertig → P&T nicht zu stark absenken.
- ALL ESSENTIALS stabilisiert den pH und fördert die Kationenaufnahme → ideal für Coco.