

## Networking : Migrazione da versione precedente

Gentile Cliente,

Le inviamo le istruzioni per abilitare i vostri computer all'utilizzo di Mr Dico in rete. Trattandosi di una configurazione che va effettuata sui vostri PC, vi chiediamo che sia eseguita da chi è più esperto in ambito informatico per eseguire con maggiore sicurezza i passi descritti qui di seguito.

### 1) Creazione e condivisione delle cartelle di archiviazione

Creare di cartelle nel PC server (o unità NAS) e condividerla affinché siano accessibili da tutti i PC client (postazioni di lavoro) con controllo completo, ovvero ogni postazione deve poter creare, modificare e cancellare i file contenuti.

La struttura consigliata è la seguente:

\\ [Nome Server] \ .. \ **mrDicoDati** \ [versione mrDico]


Ad esempio:

- Su server CDCID06 (nome di esempio) viene creata la cartella **mrDicoDati** (saltare questo passaggio se la cartella è presente)
- All'interno di **mrDicoDati** viene creata la cartella **21** (versione attuale di mrDico)
- Entrambe le cartelle ( **mrDicoDati** e **21** ) vengono condivise a tutte le postazioni con controllo completo



### 2) Configurazione della prima postazione

- Avviare mrDico 21 dall'icona su Desktop, selezionare: 'Su questo PC è installata una versione precedente'




## Networking : Migrazione da versione precedente


- Una volta completata la ricerca degli archivi verrà proposta la configurazione di rete:



- Riportare il nuovo percorso creato su server (ad esempio: \\CDCID06\ mrDicoDati \21\ ) (1)
- Premere 'Verifica e Salva' (2) In caso di errori verificare la condivisione delle cartelle come richiesto.




- Chiudere e riavviare mrDico come richiesto:



## Networking : Migrazione da versione precedente


- Selezionare dal menu la voce 'Ditta' (1)
- Premere il tasto 'Salva file .INI', salvare il file e renderlo disponibile a tutte le postazioni di lavoro ad esempio in una cartella condivisa a su PenDrive ("chiavetta") USB.



### 3) Configurazione delle altre postazioni (successive alla prima)


- Avviare mrDico 21 dall'icona su Desktop, selezionare: 'Dispongo di un file di configurazione mrDico 21'
- Selezionare il file 'mrdico.INI' precedentemente salvato per completare la configurazione


Migrazione dei Dati di un mrDico precedente (dalla 2007 alla 2020) ...




**Benvenuto in mrDico 21!**  
**hai già lavorato con una versione precedente di Mr Dico?**  
**Scegli l'opzione per effettuare la migrazione dei tuoi dati:**

- Su questo PC è installata una versione precedente di mrDico (consigliato)
- Utilizzo Mr Dico per la prima volta, non desidero utilizzare i dati precedenti
- Desidero effettuare la migrazione manualmente (solo esperti)
- Dispongo di un salvataggio effettuato con mrDico 21 (file di tipo MR21)
- Dispongo di un file di configurazione Networking mrDico 21 (MrDico.INI) Continua >

 **Annula e Esci**

 Copyright  
(c) 1999-2021 Mr. Dico s.r.l.s.

 **Aiuto**