


## Austausch Technische Sicherheitseinrichtung (TSE)

Ist der Austausch der TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erforderlich (z.B. bei einem Inhaberwechsel, oder bei Ablauf des Zertifikats), muss die alte TSE vom System abgemeldet und durch die neue TSE ersetzt werden.

Im Folgenden werden die Schritte eines erfolgreichen Austauschs der TSE beschrieben.


Unter **System – Service – Technische Systemeinrichtung (TSE) – TSEs austauschen** starten Sie den Austausch der TSEs.



**Vor dem Austausch achten Sie bitte darauf, dass für die Datensicherung am Server der entsprechende USB-Stick gesteckt ist und während des Austausches gesteckt bleibt.**

**Entfernen Sie den TSE-Stick erst nach Aufforderung durch das Programm.**

Die Frage nach dem Austausch aller TSEs beantworten Sie mit **Ja** und im Anschluss autorisieren Sie sich durch die Eingabe des Chef-Passwortes.



Im folgenden Fenster werden nach Betätigen des „Start-Button“ alle an Ihr System angeschlossenen TSEs deaktiviert. Schließlich werden Sie aufgefordert alle „alten“ TSE-Sticks zu entfernen.



Nachdem alle TSE-Sticks entfernt wurden und das Programm dieses erkennt, werden Sie aufgefordert die neuen TSE-Sticks einzustecken.



Erkennt das Programm die neuen TSE-Sticks wird der Vorgang abgeschlossen.

Bestätigen Sie den erfolgreichen Vorgang mit Ok. Die notwendige Zuordnung der TSE-Sticks zu den Kassen geschieht automatisch beim Starten der jeweiligen Kasse.



**Es ist wichtig, dass die Finanzbehörde sowie Ihr Steuerberater über die Änderung informiert wird, so dass alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Bewahren Sie die bisherigen TSE-Sticks sorgfältig auf, da diese für eine Steuerprüfung benötigt werden könnten.**