

■ Sommario delle Funzionalità

PROP LEADER FOREX MASTER è un Expert Advisor avanzato progettato per il trading automatico sui mercati Forex, con specializzazione su EURUSD. Include funzionalità avanzate come gestione del rischio intelligente, stop loss automatico, trailing stop, controllo del drawdown, target giornalieri, sistema AI integrato e molto altro. L'EA è ottimizzato per l'uso con account prop firm e include tutte le caratteristiche necessarie per rispettare le regole delle principali prop firm.

▲ RACCOMANDAZIONE GENERALE IMPORTANTE

I settings consigliati sono ESCLUSIVAMENTE quelli forniti nei preset ufficiali.

Questi preset sono stati testati e ottimizzati per garantire le massime performance e sicurezza. Qualsiasi modifica ai settings deve essere fatta SOLO DOPO aver letto completamente questa guida e compreso a fondo ogni parametro.

ATTENZIONE: Modificare i settings senza una conoscenza approfondita avviene a PROPRIO RISCHIO E PERICOLO e potrebbe compromettere le performance dell'EA o causare perdite significative.

Collegamenti Server

— Link da inserire nei settings di MT4 —
Ativo (checkbox)
Inserzione: invia per la sezione link nei settings di MT4. Non ha funzionalità operativa.

Link 1
testo (string)
URL per il servizio Google Scripts. Utilizzato per operazioni di backtest.

Link 2
testo (string)
URL per verifica di indirizzo IP pubblico. Utilizzato per controlli di sicurezza.

Connessione Server

===== SERVER CONNECTION ======

Separatore visivo per la sezione connessione server nei settings di MT4.

Check interval in seconds
intero
Intervallo in secondi per il controllo dei segnali dal server. Valori più bassi aumentano la reattività ma generano più traffico di rete. Valori tipici: 1-5 secondi.

Gestione del Rischio

===== RISK MANAGEMENT ======

Separatore visivo per la sezione gestione del rischio nei settings di MT4.

Use fixed lots instead of risk management
booleano
Determina il metodo di calcolo dei lots:

- true**: Utilizza loti fissi specificati nel parametro successivo
- false**: Utilizza lo risk management automatico basato su percentuale

Fixed lot size (If UseFixedLots = true)
decimale (double)
Dimensione fissa del lotto quando UseFixedLots è true. Valore standard del broker.

Risk per trade in percentage of balance
decimale (double)
Percentuale del bilancio da rischiare per ogni trade quando UseFixedLots è false. Il sistema calcola automaticamente i lotti in base a:

- Bilancio account corrente
- Percentuale di rischio impostata
- Stop loss automatico configurato

Gestione Ordini

===== TRADE MANAGEMENT ======

Separatore visivo per la sezione gestione ordini nei settings di MT4.

Magic number for orders
intero
Numero identificativo univoco per tutti gli ordini aperti da questo EA. Permette di distinguere gli ordini di questo EA da altri ordini o altri EA.

Comment for orders
testo (string)
Commento personalizzato da aggiungere a tutti gli ordini aperti dall'EA. Utile per identificazione e reportistica.

Maximum slippage
intero
Soglia massima consentita in punti per l'esecuzione degli ordini. Protegge da esecuzioni a prezzo troppo distanti da quello richiesto.

Pending orders offset
decimale (double)
Offset aggiornato in punti da applicare al prezzo degli ordini pendenti. Può essere utilizzato per microaggustamenti.

Breakeven

===== BREAKEVEN & TRAILING ======

Separatore visivo per la sezione breakeven e trailing nei settings di MT4.

Attiva/Disattiva la funzione di Breakeven
booleano
Attiva o disattiva la funzionalità di breakeven automatico. Quando attivo, sposta lo stop loss a breakeven dopo un certo profitto.

Pips di profitto per attivare BE
decimale (double)
Profitto in pips da bloccare quando si attiva il breakeven. Lo stop loss viene posizionato a entry price + questo valore.

Use virtual breakeven (recommended)
booleano
Attiva il breakeven virtuale invece di quello fisico:

- true**: Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di breakeven virtuale
- false**: Lo stop loss viene modificato rispettando sul broker

breakeven virtuale è consigliato per evitare rilevamenti di pattern di trading da parte del broker.

Skip first N BE modifications
intero
Numero di attivazioni di breakeven da saltare prima di applicarlo effettivamente. Attende che il profitto migliori ulteriormente prima di proteggere la posizione.

Trailing Stop

Attiva Trailing Stop
booleano
Attiva o disattiva il trailing stop automatico. Quando attivo, lo stop loss segue il prezzo in profitto mantenendo una distanza fissa.

Use virtual trailing (recommended)
booleano
Attiva il trailing stop virtuale invocando il quello fisico:

- true**: Lo stop loss rimane invariato sul broker, ma l'EA chiude manualmente la posizione se il prezzo tocca il livello di trailing virtuale
- false**: Lo stop loss viene modificato rispettando sul broker

Il trailing virtuale è consigliato per evitare rilevamenti di pattern di trading da parte del broker.

Modalità trailing
enumerazione (ENUM_TRAILING_MODE)
Modalità di calcolo del trailing stop. Valori possibili:

- Da prezzo corrente**: Calcola il trailing dal prezzo corrente
- Da entry con % profit**: Calcola il trailing dal prezzo di entrata con percentuale di profitto da proteggere
- Da best profit raggiunto**: Calcola il trailing dal miglior prezzo raggiunto con percentuale di profitto da proteggere

% profit da proteggere (modo 1.2)
decimale (double)
Percentuale di profitto da proteggere quando si usa modalità 1 o 2. Determina quanto profitto minimo garantire con il trailing.

Trailing start point (pips)
decimale (double)
Profitto in pips necessario per attivare il trailing stop.

Trailing stop distance (pips)
decimale (double)
Distanza in pips dal prezzo corrente e lo stop loss trailing. Determina quanto stretto segue il trailing il movimento del prezzo.

Trailing stop (pips)
decimale (double)
Incremento minimo in pips necessario per spostare lo stop loss trailing. Evita modifiche troppo frequenti dello stop loss.

Skip first N SL modifications
intero
Numero di modifiche del trailing stop da saltare prima di applicarlo effettivamente. Attende che il profitto raggiunga ulteriormente prima di proteggere la posizione.

Attiva Stop Loss Automatico
booleano
Attiva o disattiva lo stop loss automatico. Quando attivo, applica automaticamente uno stop loss a tutti i trade aperti.

Stop Loss in pips
decimale (double)
Distanza in pips dello stop loss automatico dal prezzo di entrata. Utilizzato per il calcolo del rischio e la protezione delle posizioni.

Controllo del Rischio

===== RISK CONTROL ======

Separatore visivo per la sezione controllo del rischio nei settings di MT4.

Close trades at percentage drawdown
booleano
Attiva la chiusura automatica di tutti i trade quando il drawdown percentuale supera il limite impostato. Protezione fondamentale per l'account.

Maximum percentage drawdown
decimale (double)
Percentuale massima di drawdown consentita prima della chiusura automatica. Calcolato rispetto al picco massimo del bilancio.

Close only EA trades (false = close all)
booleano
Determina l'ambito della chiusura automatica:

- true**: Chiude SOLO i trade aperti da questo EA
- false**: Chiude TUTTI i trade presenti sull'account

Limiit Giornalieri

===== DAILY LIMITS ======

Separatore visivo per la sezione limiti giornalieri nei settings di MT4.

Close trades at daily percentage SL
booleano
Attiva la chiusura automatica e il blocco del trading quando si raggiunge il limite giornaliero di perdita percentuale.

Maximum daily percentage SL
decimale (double)
Percentuale massima di perdita giornaliera consentita. Una volta raggiunta, tutti i trade vengono chiusi e il trading si ferma fino al giorno successivo.

Close trades at daily percentage TP
booleano
Attiva la chiusura automatica e il blocco del trading quando si raggiunge il target giornaliero di profitto percentuale.

Maximum daily percentage TP
decimale (double)
Percentuale target di profitto giornaliero. Una volta raggiunto, tutti i trade vengono chiusi e il trading si ferma fino al giorno successivo.

Filtro Orario

===== TIME FILTER ======

Separatore visivo per la sezione filtro orario nei settings di MT4.

Use time filter
booleano
Attiva o disattiva il filtro orario. Quando attivo, il trading è consentito solo negli orari specificati.

Start trading time
testo (string)
Ora di inizio del trading nel formato "HH:MM". Utilizza il fuso orario del broker visualizzato su MT4.

End trading time
testo (string)
Ora di fine del trading nel formato "HH:MM". Utilizza il fuso orario del broker visualizzato su MT4.

Close trades outside trading hours
booleano
Chiude automaticamente tutti i trade aperti quando l'orario corrente è al di fuori della finestra di trading consentita.

Anti-Rilevamento

===== ANTI-DETECTION ======

Separatore visivo per la sezione anti-rilevamento nei settings di MT4.

Enable randomization
booleano
Attiva la randomizzazione di vari parametri per rendere il pattern di trading meno prevedibile e più simile al trading manuale.

Random offset range
decimale (double)
Range massimo di offset casuale in punti da applicare ai prezzi degli ordini pendenti. Crea variazioni casuali per ridurre pattern ripetitivi.

Maximum random delay in milliseconds
intero
Ritardo massimo casuale in millisecondi prima dell'esecuzione degli ordini. Simula il tempo di reazione umano e riduce la sincronizzazione perfetta.

Visualizzazione

===== DISPLAY ======

Separatore visivo per la sezione visualizzazione nei settings di MT4.

Show information panel
booleano
Attiva o disattiva il panello informativo completo sul grafico. Include:

- Statistiche di performance in tempo reale
- Stato del sistema e connessione
- Controlli di rischio attivi
- Configurazione strategie corrente
- Sistemi ai con analisi di mercato
- Bottoni interattivi per il controllo

Show dashboard
booleano
Parametro legacy mantenuto per compatibilità con versioni precedenti. Utilizzare il parametro "Show information panel" per la visualizzazione.

Sistema AI Integrato

Analisi Tecnica Avanzata
sistema avanzato:
Il sistema AI integrato fornisce analisi in tempo reale visualizzate nel panello informativo:

- AI Confidence**: Livello di confidenza percentuale nelle decisioni AI (0-100%)
- Market Sentiment**: Analisi del sentimento di mercato (1.0 a +1.0, negativo/ribassista, positivo/rialista)
- Trend Strength**: Forza del trend corrente (0-100%)
- Volatility Index**: Indice di volatilità del mercato (0-100%)
- Risk Assessment**: Valutazione del rischio di mercato (Basso/Medio/Alto)
- Processing Cycles**: Numero di cicli di analisi completata
- Last Update**: Timestamp dell'ultimo aggiornamento AI

Controlli interattivi
interfaccia utente:
Panoramico di controllo con bottoni interattivi disponibili sul grafico:

- CHIUDI TUTTI GLI ORDINI**: Chiude immediatamente tutti i trade aperti dall'EA (o tutti i trade dell'account se CloseOnlyEA=pari a false)
- STOP TRADING / RIATTIVA TRADING**: Disattivata/attivata l'apertura di nuovi trade mantenendo aperti quelli esistenti

I bottoni sono cliccabili direttamente sul grafico e forniscono controllo immediato senza dover modificare i settings.

Parametri Avanzati e Variabili Globali

BacktestModeEnabled
booleano (variabile intera)
Modalità backtest per testing storico. Seta i controlli di licenza e connessione server. Utilizzato solo per test di sviluppo.

BypassLicense
booleano (variabile intera)
Bypass dei controlli di licenza per modalità sviluppatore. Non modificare senza autorizzazione.

MinLotsize / MaxLotsize
decimale (variabile intera)
Limiti minimi e massimi di lotto impostati dall'EA indipendentemente dai limiti del broker. Protezione aggiuntiva per il risk management.

GMTOffsetMinutes
intero (variabile calcolata)
Differenza in minuti tra il fuso orario dello Slave e del Master. Calcolato automaticamente per sincronizzazione precisa degli ordini pendenti.

SlaveKey
testo (variabile intera)
Chiave di autenticazione per le comunicazioni slave-server. Non modificare.

Guida alla Configurazione Ottimale

PRIMA DI MODIFICARE QUALSIASI PARAMETRO:

1. Leggi e comprendi le raccomandazioni in questo capitolo.

2. Crea una copia del tuo account e modificala per testare.

3. Testa le modifiche su uno scenario di trading.

4. Testa sempre su demo prima di passare a live.

MODIFICARE I SETTINGS SENZA UNA CONOSCENZA APPROPRIATA PROPRIETÀ:

• Ottimizza le impostazioni in sintonia con le performance.

• Valida dai team di sviluppo.

• Causa perdite.

CONFIGURAZIONE RACCOMANDATA

I settings consigliati sono:

- Apri la guida per le raccomandazioni.
- Apri la guida per le impostazioni ufficiali dei file preset.
- Apri la guida per le impostazioni ufficiali dei file broker.
- Apri la guida per le impostazioni ufficiali dei broker necessarie.
- Testa le modifiche per rispettare le regole delle proprie firm.
- Testa sempre su demo prima di passare a live.

© 2014 PROP LEADER FOREX MASTER - Tutti i diritti riservati.

Disclaimer: Il trading Forex comporta alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. È importante comprendere i rischi complessi di investire in valuta. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.