

## Networking : Prima installazione

Gentile Cliente,

Le inviamo le istruzioni per abilitare i vostri computer all'utilizzo di Mr Dico in rete. Trattandosi di una configurazione che va effettuata sui vostri PC, vi chiediamo che sia eseguita da chi è più esperto in ambito informatico per eseguire con maggiore sicurezza i passi descritti qui di seguito.

### 1) Creazione e condivisione delle cartelle di archiviazione

Creare di cartelle nel PC server (o unità NAS) e condividerla affinché siano accessibili da tutti i PC client (postazioni di lavoro) con controllo completo, ovvero ogni postazione deve poter creare, modificare e cancellare i file contenuti.

La struttura consigliata è la seguente:

\\ [Nome Server] \ .. \ **mrDicoDati** \ [versione mrDico]


Ad esempio:

- Su server CDCID06 (nome di esempio) viene creata la cartella **mrDicoDati**
- All'interno di **mrDicoDati** viene creata la cartella **21** (versione attuale di mrDico)
- Entrambe le cartelle ( **mrDicoDati** e **21** ) vengono condivise a tutte le postazioni con controllo completo



### 2) Installazione e configurazione della prima postazione

- Scaricare ed eseguire il dal seguente link: [Setup mrDico 21](#)
- Avviare mrDico 21 dall'icona su Desktop, selezionare: 'Utilizzo mrDico per la prima volta'



## Networking : Prima installazione

- Inserire i dati di registrazione nella finestra di benvenuto per attivare mrDico.

NB: mrDico verifica i 5 dati esattamente come riportati in seguito, è consigliato utilizzare copia-incolla per evitare errori:

**3) Digitare i Dati per la Registrazione definitiva di mrDico 2021 :**

**⚠ Se disponete del Numero Seriale di Mr Dico o del CD digitatelo qui: NUMERO SERIALE**

Se disponete già dei Dati di Registrazione digitateli nei seguenti campi e premete "Registra Definitivamente":


Titolare:

Rag. Sociale Ditta:

Numero di Licenza:  P.IVA:

**⚠ NOTA: in tutti i campi è necessario digitare ESATTAMENTE quanto vi è stato comunicato, rispettando le medesime maiuscole, minuscole, spazi e l'eventuale punteggiatura.**

Per altre informazioni utilizzare i seguenti riferimenti:

[www.mrdico.com](http://www.mrdico.com)      [commerciale@mrdico.com](mailto:commerciale@mrdico.com)      [info@mrdico.com](mailto:info@mrdico.com)      

- Una volta riportati correttamente, premere il tasto 'Registra Definitivamente'

- Alla richiesta della password di accesso (preimpostata come predefinita: 'mrdico' ) premere 'Accedi'

Digitazione dati di accesso

 mrDico utilizza la password predefinita:  
utente:[ mrdico ] password:[ mrdico ] 

Ricorda di modificare la password: 

UTENTE:

PASSWORD:


Mostra password 



## Networking : Prima installazione

- Selezionare dal menu la voce 'Ditta' (1)
- Copiare la licenza Networking (2)
- Premere 'Configura Networking' (3)




- Riportare il percorso creato su server (ad esempio: \\CDCID06\ mrDicoDati \21\ ) (1)
- Premere 'Verifica e Salva' (2) In caso di errori verificare la condivisione delle cartelle come richiesto.




## Networking : Prima installazione

- Chiudere e riavviare mrDico come richiesto:



- Selezionare dal menu la voce 'Ditta' (1)

- Premere il tasto 'Salva file .INI', salvare il file e renderlo disponibile a tutte le postazioni di lavoro ad esempio in una cartella condivisa a su PenDrive ("chiavetta") USB.




## Networking : Prima installazione

### 3) Installazione e configurazione delle altre postazioni (successive alla prima)




- Scaricare ed eseguire il dal seguente link: [Setup mrDico 21](#)
- Avviare mrDico 21 dall'icona su Desktop, selezionare: 'Dispongo di un file di configurazione mrDico 21'
- Selezionare il file 'mrdico.INI' precedentemente salvato per completare la configurazione

Migrazione dei Dati di un mrDico precedente (dalla 2007 alla 2020) ...



**Benvenuto in mrDico 21!**  
**hai già lavorato con una versione precedente di Mr Dico?**  
**Scegli l'opzione per effettuare la migrazione dei tuoi dati:**

- Su questo PC è installata una versione precedente di mrDico (consigliato)
- Utilizzo Mr Dico per la prima volta, non desidero utilizzare i dati precedenti
- Desidero effettuare la migrazione manualmente (solo esperti)
- Dispongo di un salvataggio effettuato con mrDico 21 (file di tipo MR21)
- Dispongo di un file di configurazione Networking mrDico 21 (MrDico.INI) Continua >

 **Annulla e Esci**  Copyright (c) 1999-2021 Mr. Dico s.r.l.s.  **Aiuto**