



**SCANMODUL NEXT**

# Handbuch



## Inhaltsverzeichnis

<b>VORWORT.....</b>	<b>2</b>
<b>HARDWAREÜBERBLICK .....</b>	<b>3</b>
<b>1. BASISHARDWARE PC .....</b>	<b>3</b>
<b>2. BASISHARDWARE SCANNER .....</b>	<b>3</b>
<b>SOFTWAREÜBERBLICK .....</b>	<b>4</b>
<b>3. SCANMODUL NEXT .....</b>	<b>4</b>
<b>INSTALLATION.....</b>	<b>5</b>
<b>4. VORGEHEN .....</b>	<b>5</b>
<b>5. HANDLING .....</b>	<b>6</b>
5.1 ANMELDUNG .....	6
5.2 OBERFLÄCHE.....	6
5.3 SCANVORGANG .....	7
<b>6. EINSTELLUNGEN .....</b>	<b>9</b>
<b>7. LIZENZIERUNG .....</b>	<b>10</b>



## Vorwort

Dieses Handbuch beinhaltet die Installationsanleitung für das SCANMODUL NEXT. Des Weiteren soll ein kurzer Funktionsüberblick verschafft werden.

Die hier dokumentierten Installationen und Einstellungen beruhen auf Erfahrungswerten aus der Praxis sowie Empfehlungen der DATEV eG.

Die Grundeinstellungen können selbstverständlich jederzeit geändert und den Bedürfnissen des Kunden angepasst werden.

Das SCANMODUL NEXT wird kontinuierlich weiterentwickelt, um den Mitbewerbern immer einen Schritt voraus zu sein. Deshalb sind wir auch für jedes Feedback unserer Kunden und Sales-Partner sehr dankbar, die maßgeblich zum Fortbestand des Produkts beitragen. Ihre Anregungen und Vorschläge können Sie gerne an [transdater@kuhnit.de](mailto:transdater@kuhnit.de) senden.



## Hardwareüberblick

### 1. Basishardware PC

Das SCANMODUL NEXT kann auf jedem Computer betrieben werden, welcher folgende Mindestvoraussetzungen erfüllt:

- **Betriebssystem:** Windows 10 und höher (mit Microsoft .NET-Framework 4.7.2 und höher, Microsoft Visual C++ 2019 Runtime Redistributable)
- **Arbeitsspeicher:** 8 GB RAM
- **Festplatte:** ca. 250 MB freier Speicherplatz
- **Internetzugang:** aktive Internetverbindung

### 2. Basishardware Scanner

Das SCANMODUL NEXT ist für jeden Scanner mit einer TWAIN-Schnittstelle ausgelegt. Empfohlen werden 64Bit-Treiber.



## Softwareüberblick

### 3. SCANMODUL NEXT

Das SCANMODUL NEXT besteht aus folgenden Softwarekomponenten:

- **SCANMODUL NEXT Basis**

- *Enthaltene Funktionen:*

- ✓ Scanneransteuerung per TWAIN-Schnittstelle
    - ✓ Einfachste Bedienbarkeit über Tastatur / Maus oder die Touchoberfläche
    - ✓ Dateinamensvergabe gemäß im ScanJob definiertem Namensvergabealgorithmus
    - ✓ Dateiausgabe in Dateiverzeichnis

- **Plugins**

- *DATEV Unternehmen online*

- ✓ Mit der integrierten Schnittstelle zu DATEVconnect online lassen sich gescannte Belege zum entsprechenden DATEV-Mandanten und den dazugehörigen Belegtypen übertragen.
    - ✓ Die Einrichtung der Mandanten und Belegtypen erfolgt ebenfalls über die Abfrage durch DATEVconnect online

- *DATEV Meine Steuern*

- ✓ Mit der integrierten Schnittstelle zu DATEVconnect online lassen sich gescannte Belege zum entsprechenden DATEV-Mandanten und den dazugehörigen Kategorien übertragen.
    - ✓ Die Einrichtung der Mandanten und Kategorien erfolgt ebenfalls über die Abfrage durch DATEVconnect online

## Installation

Um das SCANMODUL NEXT zu installieren und zu nutzen, sollte im Vorfeld mindestens eine Lizenz im Onlineshop (<https://shop.transdater.de/>) erworben werden. Nach Erwerb der Lizenz wird ein Downloadlink zur Verfügung gestellt.

Für die Installation sollten Administratorrechte zur Verfügung stehen.

### 4. Vorgehen

- 1) Gezippte Datei entpacken
- 2) SCANMODULNEXT.exe per Doppelklick starten
- 3) Installationsdialog wird geöffnet:




Bild: Installationsdialog 32Bit (Ausgangssituation)

Hier bitte den gewünschten Scanner auswählen.

- 4) Nach erfolgreicher Installation ist das ICON des SCANMODUL NEXT auf dem Bildschirm sichtbar:




Bild: Icon

## 5. Handling

Nachfolgend sind einige Tipps für den Umgang mit dem SCANMODUL NEXT aufgelistet:

### 5.1 Anmeldung

Nach Start der Software öffnet sich eine Anmeldemaske. Hier bitte als Benutzer die bei der Bestellung im Webshop hinterlegte E-Mailadresse verwenden.  
Bei Erstanmeldung wird das Passwort initial gesetzt.  
(Dieses Passwort kann natürlich abweichen von dem des Webshops.)



Bild: Anmeldemaske

### 5.2 Oberfläche

Auf der Oberfläche sind drei verschiedene Scanprofile zu sehen:




Bild: Startoberfläche



- DATEV Unternehmen online
- DATEV Meine Steuern
- Lokal

Jedes Scanprofil hat ein spezielles Ziel.

Rechts neben den Scanprofilen sind die Einstellungen für den Scanvorgang zu finden. Diese entsprechen den für dieses Profil hinterlegten Standardeinstellungen und können temporär für den Scanvorgang angepasst werden.

### 5.3 Scanvorgang

Der Scanvorgang läuft bei den Scanprofilen immer gleich ab. Hierzu dienen die Schritte 1 bis 3 auf der linken Seite der Oberfläche.

1. Scanprofil wählen
2. Mandant auswählen (Schritt entfällt beim lokalen Scanprofil)
3. Scannen


Nach einem erfolgreichen Scanvorgang sind die gescannten Seiten in der Vorschau verfügbar.

Die gescannten Dokumenten können in der Vorschau bearbeitet werden. Leere Seiten können durch Markieren und Klick auf den Papierkorb gelöscht werden. Die Dokumente können zusammengefügt, wie auch getrennt werden. Des Weiteren ist es möglich die Dokumentenseiten in ihrer Reihenfolge zu ändern oder zusätzliche Seiten zu den Dokumenten einzuscannen.

Der Scanvorgang wird durch Klick auf Punkt 4 „Übertragung“ (beim Lokalen Scannprofil Punkt 4) abgeschlossen.







SCANMODUL NEXT

Informationen


Benutzer: companyASP

Scanprofil: 3. Lokal


1  
Scan Profil

2  
Scannen


2




Dokument 001




Scannen




Hinzufügen




Ersetzen




Alles Markieren




Importieren




Heften




Trennen




Links bewegen




Rechts bewegen



Indexieren



Drehen



Löschen

3  
Übertragung

Informationen

Anzahl Dokumente:  
1

Anzahl Seiten:  
2





Bild: Vorschau



## 6. Einstellungen

Die Voreinstellungen des SCANMODUL NEXT können im Adminbereich angepasst werden. Um in den Adminbereich zu gelangen, muss die Version im rechten oberen Bildschirm angeklickt werden.

In diesem Bereich können die einzelnen, dauerhaften Voreinstellungen pro Scanprofil angepasst werden.




Bild: Adminbereich

Der Adminbereich wird mit einem Klick auf das entsprechende Symbol verlassen:




Bild: Adminbereich verlassen



## 7. Lizenzierung

Eine gekaufte Lizenz des SCANMODUL NEXT ist nötig für jedes Gerät, das zeitgleich mit anderen Geräten die Software einsetzen soll. Bei beispielsweise drei simultanen Scanvorgängen an drei PCs werden drei Lizenzen benötigt.

Die Software kann, unabhängig von den gekauften Lizenzen, auf mehreren Geräten installiert werden.

Die Lizenz ist sofort mit Abschluss des Kaufes gültig und verwendbar.